eE-CADで作成した図形の視点や素材の調整をして、画像を作成する機能です。





eE-Painter詳細設定方法

① eE-Painter画面説明

eE-Painter画面の起動方法と概要を説明します。

② レンダリング設定

レンダリング設定の詳細説明です。



③ 光源設定·表札設定

光源設定と表札設定の詳細説明です。





eE-Painterで作成した図面のサンプルー覧 です。



メイン画面へ戻る:設定した内容でeE-Painterの画面へ戻ります。









▶ カラーになっているのを確認

Hex - 3087FF Decimal - 3192831 Cancel

プレビュー用再描画ボタン

背景 カラー テクスチャ

H: 39 • Red: 255 S: 81 % Green: 183 B: 96 % Blue: 48

メイン画面へ戻る

Add to

< 🞽 < 🗔 色を変更をするには・・・

1)「カラー」を選択しているのを確認
 し、変更したい色をクリックします。

カラーパレットが表示されます。

2)好みの色をクリックし、「**OK」**をク リックします。

3)「メイン画面へ戻る」をクリックし、 「再描画」をクリックすると背景の色が変 更されます。



プレビュー用再描画で色を確認するこ とができます。





テクスチャ:背景にテクスチャを使用します。

背景にテクスチャを使用するには・・・

1) 画面右上の「設定」の画像をダブルクリックします。

効果設定画面が表示されます。

2)効果設定画面左上の「テクスチャ」をク リックします。

3)効果設定画面右下の「メイン画面戻る」 をクリックします。

4) 「再描画」をクリックし、レンダリングの「背景」フォルダから好みの背景をドラッグします。

背景に画像が表示されます。

背景画像が表示されない場合は「再 描画」をクリックしてみましょう。











面の角が強調されてクッキリした印象。

5-3-7

く柔らかい印象。

遠近感について・・・

近いものは明るくハッキリと、遠いものは うすくぼんやり表示する効果。効果のON、 OFF、強弱を調整します。



遠近感:ON 遠いものがうすくぼんやり。

全体の明るさについて・・・

全体の明るさを調整します。 効果のON、OFF、強弱を調整します。



全体の明るさ: ON 好きな明るさに調整可能。

光の拡散について・・・

床面からの光が反射しているような効果。 効果のON、OFF、強弱を調整します。



光の拡散:ON 光が反射した感じ。



遠近感:OFF 遠いものも色がハッキリ。



全体の明るさ:OFF デフォルトの明るさ



光の拡散:OFF

うるわしについて・・・

床面(土間など)を水で濡れたような質感 にする効果。効果のON、OFF、強弱を調整 します。



うるわし: ON 水で濡れた感じ。

面のハイライトについて・・・

各図形ごとにハイライトをつける効果。効 果のON、OFF、強弱を調整します。



一部にハイライト。

焦点深度について・・・

カメラの矢印の先から離れている物をぼか す効果。効果のON、OFF、強弱を調整しま す。



焦点深度:ON 遠いものがぼんやり。



うるわし:OFF



全面同じ色。





焦点深度:OFF 遠いものもハッキリ。

太陽光優先度について・・・

光源に対して太陽の強さを調整する効果。 強弱を調整します。



太陽優先度:ON中 光源の明るさが弱い。

枠線の強調について・・・

図形の境界や角に線を表示する効果。効果のON、OFF、線の色、太さ、表示非表示を設定します。



ラインが強調されます。



太陽優先度:低 光源の明るさが強い。



枠線:OFF



影効果と影の濃さ。 効果のON、OFF、強弱を調整します。



影の濃さ:濃い 影が濃く、ハッキリした印象。

チェックが付いている仕様の図形に影がつ きます。クリックで解除できます。



影の濃さ:薄い 影が薄く、柔らかい印象。











②-5 太陽の位置

光源の位置、高さ、色の設定

自動:カメラ位置に対して自動で太陽を作 成します。

手動:太陽の位置、高さ、色の設定ができます。スライダーで微調整ができます。

位置設定:ボタンまたはスライダーで調整

高度設定:ボタンまたはスライダーで調整

色設定: □をクリックして色を選択。スライダーで 色の強さを調整









2-9 レンダリング効果設定を

設定したレンダリング効果の内容を開く、 保存します。

ファイルへ保存

1) 「ファイルへ保存」をクリック

保存画面が表示されます。

2)保存場所と保存名を確認して「保存」を クリックします。

ファイルから開く 1)「ファイルから開く」をクリック

効果設定一覧が表示されます。

2) 一覧から使用したい効果設定をクリック し、画面右下の「**開く」**をクリックします。

効果設定が適用されます。



ファイルへ保存







光源設定・表札設定

光源設定・表札設定の概要を説明します。

各機能の詳しい操作説明は次ページから









スポット_昼白色_範囲1500 スポット_昼白色_範囲2500

スポット電球色 範囲1500 スポット電球色 範囲2500 青色 範囲1000 春色 範囲1000 昼白色 範囲1000 屋白色 範囲2000 屋白色 範囲3000

追加したい光源 電球色、範囲3000 緑色、範囲1000



作成した光源の設定をします。

光源を作成するには・・・

1) eE-Painter画面で光源を付けたい所 を**右クリック**します。

2) 追加したいタイプの光源をクリック します。



再描画





光源が作成されました。

夜にするには・・・

1) eE-Painter画面右上「設定」の▼をク リックします。

効果設定一覧が表示されます。

2) 一覧から使用したい効果設定をクリックします。

eE-Painter画面右上に選択した効果設定が 表示されます。

3) 「再描画」をクリックすると効果が反映 します。

オフセット位置について・・・

光源が付いている図形と光源の距離を設定します。距離が近い方が強い光になります。 ※光源によってオフセット向きは異なります。

移動水平について・・・

光源をクリックした図形に対して水平方向 に移動します。

移動垂直について・・・

光源をクリックした図形に対して垂直方向 に移動します。





再描画

V



効果設定を選択

mm

mm

▼e8標準 e8高精細 e8高速 e8机 →+ e

平市

平面図影儿

夜景カメラ左

暴力メラ右

明るさについて・・・

光源の明るさです。



明るさ:弱



明るさ:強

影響半径

光が見える範囲です。

減衰半径

光が減衰しながら光が届く範囲です。



影響範囲:1000
 減衰範囲:1000
 光源から1000の範囲に光が届きます。



影響範囲:2000
 減衰範囲:2000
 光源から2000の範囲まで届く光が、
 2000の範囲まで表示されます。



影響範囲:3000
 減衰範囲:3000
 光源から3000の範囲に光が届きます。



影響範囲:1000 減衰範囲:3000 光源から3000の範囲まで届く光が、 1000の範囲まで表示されます。

色

光源の色を調整します。







色を変えるには・・・

1) □をクリックします。

カラーパレットが表示されます。

2)好みの色をクリックし、「**OK」**をク リックします。

3) スライダーで色の強さを調整し、「再 描画」をクリックします。



減衰タイプ:シャープ 光源の減衰が強くでます。

減衰タイプ

光の減衰方法です。



減衰タイプ:ソフト 光源の減衰がやわらかくでます。

_ ..._ ..._ ..._ ..

影

_ - - - _

_ - - -

- - - -

影のありなしです。



影:あり 太陽光の影と光源の影ができます。

_ - - - -



影:なし 太陽光の影だけがでます。



光源設定を取り込む光源 ■点光源照明影OFF強度0995範囲1000 複製 削除 光源設定を ファイルか場く ファイルへ保存





光源設定をファイルから開く

保存してある光源の設定を選択している光源へ 取り込みます。

1)設定を取り込みたい光源を選択した状態 で「ファイルから開く」をクリック

効果設定一覧が表示されます。

2) 一覧から使用したい効果設定をクリック し、画面右下の「**開く」**をクリックします。

効果設定が適用されます。

光源設定をファイルへ保存

選択している光源の設定を保存します。

1) 「ファイルへ保存」をクリック

保存画面が表示されます。

2)保存名を確認して「保存」をクリックします。



設定した光源が保存されました。保存し た光源は「光源を作成する」時、または 光源設定画面左上の▼から読み込むこと ができます。

レンダリング光源情報ファイルを保存する				2
(保存する場所([):	🗀 LightSetUser	•	+ 🗈 📸 📰	
していたつかくしん 最近使ったつァイル				
びんしょう ひんしょう ひんしょう ひんしょう しんしょう しんしょう ひんしょう しんしょう しんしょう ひんしょう ひんしょ ひんしょう ひんしょ ひんしょ ひんしょ ひんしょ ひんしょ ひんしょ ひんしょ ひんしょ				
کې ۱/۲۲ ا				
			1	
Sec. 1		光源設定1		
マイ ネットワーク	70/11/2/00	ALCONOMICS 1	- (27	9(5)
	ファイルの種類(I): ファイルの種類(I):	レンダリング光源情報ファイル (*epl)	• ***	+0) >1211



5-3-22



右レ

-3 表札設定

ファイル内にある表札文字の設定をします。

表札に文字をいれるには・・・

1) eE-Painter画面で文字を入れたい部分 を**右クリック**します。

2)「文字入力」をクリックします。



点光源を追加する(X) 光源を全て削除(Y) 文字入力(Z)... 文字入力





文字入力設定画面が表示されます。

3) 各項目を設定して「作成」をクリックします。

4)「**再描画」をクリック**します。

表札に文字が入りました。



表札名について・・・

表札に表示する内容を書きます。

文字の装飾について・・・

文字の設定をします。

フォント:文字のフォントを選択します。 ※@が付いているフォントは縦書き用です。

文字サイズ:文字の大きさを選択します。手 打ちで数値を指定することもできます。

文字色:文字の色を指定します。

文字装飾: 太字・斜体・下線を選択できます。

プレビューを見るについて・・・

画面左でプレビューを見ることができます。

作成について・・・

設定を終えて表札を作成します。

チェックが入っている表札設定が表示されます。表札を非表示にしたい場合は、 チェックをはずしましょう。

表札文字が表示されている状態で、表札 の色を変更しようとすると文字が消えて しまいます。

表札文字を入れる前に色を変えるか、設 定画面で表札を非表示にしてから貼り変 えましょう。

5-3-24

suzuki

suzuki

eE-Painterで作成した図面のサンプルー覧 です。



レンダリング+光源



レンダリング+光源



_____ レンダリング+光源



レンダリング+光源



レンダリング+レタッチ



レンダリング+レタッチ



レンダリング+レタッチ



レンダリングのみ









-1 3D図形編集

作成した図形をeE-Painter上で 移動・編集する方法です。

矢印ツールの上で右クリックをし、3D移動 ツールを選択します。

クリックで選択・ダブルクリックで編集を する事が出来ます。

レイヤに関係なく見えている図形を直感的 に編集することが出来ます。

-2 3D図形移動

3D移動ツールを選択しているときは、図形 をドラッグで移動することが出来ます。

移動方法は3種類あります。

- ドラッグのみ:高低差(Zの値)は変化せず にXY平面上で移動。
- +SHIFT : 今ある位置から平面を基準 にしてX軸とY軸を固定した 状態で移動。
- +ALT : X軸とY軸は動かずに高低差 (Z軸)のみを移動

ドラッグで微調整がしづらい場合は、 ナッジ(Shift+矢印キー)が便利です。

3D移動ツールを選択している時でもテクスチャの張替えは可能ですが、テクスチャサイズの 変更・回転・透明度・目地合わせをすることは出来ません。一旦矢印ツールに戻して作業して ください。 eE-Painter上での図形移動をする方法





eE-Painterでテクスチャの登録ができるようになりました。



5-4-1





テクスチャ情報の設定
 登録名:テクスチャ名
 実寸サイズ/縦横:
 プレビューのテクスチャの表示サイズ
 透過させる色:選択した色が透過します
 透明率:全体を透明にする度合い
 反射:反射効果をつけるか
 スムース:スムージング効果をつけるか



オリジナルテクスチャの ユーザー登録

オリジナルで作成したテクスチャをユー ザー登録します。

-1:画面左下のテクスチャフォルダ画面 で右クリックし、「ユーザーテクスチャラ イブラリ新規登録」をクリックします。

登録画面が表示されます。

-2:登録したいテクスチャを選択し、画 面右側でテクスチャ情報を設定後、「登録 」をクリックします。



登録後の編集も可能です。

-3:ユーザー登録するフォルダを選択し て保存します。

登録完了画面が表示されます。

ユーザー登録に登録されました。

5-4-2